

## Come cambiare la password della propria mailbox e leggere/scrivere messaggi

aprire il browser ed entrare nel sito [www.aruba.it](http://www.aruba.it)

nel menu verticale a sinistra, cliccare sulla voce "WebMail – domini in Hosting" del sottomenu di "WebMail"



digitare la propria casella (nominativo@arisl.it) e la password che vi è stata comunicata e cliccare sul pulsante LOGIN

### Benvenuto a Aruba WebMail

Casella e-mail :

Password:


Template :  ▼

Lingua :  ▼

\*  [Aruba WebMail Guida Utente](#)

[Versione precedente WebMail](#)

cliccare sul pulsante "Posta in arrivo" per visualizzare i messaggi ricevuti



e a sinistra sul pulsante "Nuovo messaggio" per inviarne;

la prima volta che arrivate a questo punto, cambiate per sicurezza la password assegnataVi con una che solo Voi conoscete, cliccando a sinistra su "Opzioni"



poi su "Firme"

inserite il Vostro nominativo, il dominio arisl.it e la password assegnataVi

[Usato: 3/Illimitato ]

**Modifica Utente : iw1rnc@arisl.it**

**Nome reale :**

**Nuova Password :**

**Password (ripeti):**

Instradamento :  Disabilita Messaggio vacanze / Forward / Cancellazione

---

Cancella i messaggi (Attenzione: tutti i messaggi verso la casella verranno cancellati senza notifica)

---

Inoltra Casella a:

Abilita Salvataggio Copia e Alias

---

Abilita Messaggio vacanze

Oggetto Messaggio vacanze:

inserite due volte la Vostra nuova password segreta (non perdetela, nessuno sarà più in grado di recuperarla!) ed il gioco è fatto.

Se pensate di non utilizzare di norma la casella ma non volete perdere eventuali messaggi, potete attivare il flag "Inoltra Casella a:" specificando nel box la vostra abituale casella postale. Tutti i messaggi in arrivo su *nominativo@arisl.it* verranno ritrasmessi alla vostra vecchia casella personale.

Se poi desiderate utilizzare l'account direttamente da Outlook o altro programma di posta, ricordate di impostare come server POP "pop3.arisl.it" e come server SMTP il server di uscita del Vostro Fornitore di connettività (p.e. se usate Alice di Telecom Italia "out.alice.it") avendo poi l'accortezza di andare in "Altre Impostazioni-Server della posta in uscita" e settare il flag di autenticazione "Accedi con" immettendo "Nome utente" e "Password" di Alice (per comodità settare anche il flag "memorizza password").